ТЕРМОМЕТРИЯ

1. Провести инструктаж пациента	2. Проверить заряд аккумулятора термометра	3. Включить термометр	4. Провести гигиеническую обработку рук КА
		Подождать несколько секунд, пока прибор закончит самотестирование	
5. Обработать датчик антисептической салфеткой	**6. Прижать прибор к центру лба пациента**	**7. Провести датчик до виска**	**8. Снять показания**
	Нажать кнопку «SCAN»	Отключить прибор	Не отпуская кнопку «SCAN»
9. Обработать датчик антисептической салфеткой	**10. Поместить в отходы класса А**	**11. Провести гигиеническую обработку рук КА**	**12. Сделать запись в медицинской документации**
	В соответствии со схемой на обороте		

ПРОФИЛАКТИКА ПРОЛЕЖНЕЙ

1. Проводить текущую оценку риска развития пролежней	2. Оценивать степень тяжести пролежней	3. Обеспечивать противопролежневым матрацем и подушкой	4. Изменять положения тела пациента
	 В соответствии со схемой		В соответствии со схемой на обороте каждые 2 часа
5. Обучать пациента по изменению положения тела	**6. Проводить гигиенические процедуры**	**7. Менять постельное и нательное белье пациента**	**8. Соблюдать правила транспортировки пациента**
	Наблюдать за влажностью кожи		
9. Проводить массаж в зона риска образования пролежней	**10. Определять количество съеденной пациентом пищи**	**11. Обеспечить пациенту употребление жидкости**	**12. Защитить кожу пациента от физиолог. оправлений**

УХОД ЗА НАЗОГАСТРАЛЬНЫМ ЗОНДОМ

1. Провести гигиеническую обработку рук КА	2. Проверить срок годности и выложить в лоток	3. Провести гигиеническую обработку рук КА	4. Осмотреть место введения зонда
	Шприц, пластырь, стерильные марлевые салфетки	Надеть нестерильные перчатки	
5. Присоединить шприц и ввести воздух в зонд	**6. Очистить носовые ходы**	**7. Присоединить шприц и ввести физраствор в зонд**	**8. Провести аспирацию жидкости**
Одновременно выслушивая звуки в области эпигастрия	Очищать с помощью марлевых салфеток	Для промывания каждые **3 часа** **20 - 30 мл** физраствора	Показать врачу содержимое желудка
9. Сменить лейкопластырь	**10. Провести обеззараживание медицинских отходов**	**11. Провести гигиеническую обработку рук КА**	**12. Сделать запись в медицинской документации**
	В соответствии со схемой на обороте		

УХОД ЗА СТОМАМИ

1. Провести гигиеническую обработку рук КА

2. Проверить срок годности и выложить в лоток

Калоприемник,
стерильные марлевые салфетки

3. Провести гигиеническую обработку рук КА

Надеть нестерильные перчатки

4. Отсоединить и удалить старый калоприемник

Снять перчатки

5. Снять перчатки

6. Провести гигиеническую обработку рук КА

Надеть нестерильные перчатки

7. Очистить область стомы и кожи вокруг нее, осушить



Оценить состояние кожи
в области стомы

8. Измерить стому измерителем



9. Вырезать отверстие нужной формы



Отверстие должно быть шире
стомы на 3-4 мм

10. Обработать кожу защитным препаратом

11. Приклеить к стоме чистый калоприемник

Расправить нижние края
калоприемника

12. Провести гигиеническую обработку рук КА

ПОСОБИЕ ПРИ МОЧЕИСПУСКАНИИ

1. Отгородить пациента ширмой	2. Ополоснуть судно	3. Опустить изголовье кровати, уложить пациента на левый бок	4. Провести гигиеническую обработку рук КА
При необходимости	 Оставить в судне немного воды		Надеть нестерильные перчатки
5. Подложить и расправить клеенку под ягодицы	**6. Подвести судно под ягодицы пациента**	**7. Убрать судно из под пациента**	**8. Подмыть, тщательно осушить поверхность**
	Повернуться на спину так, чтобы промежность оказалась на судне		
9. Убрать клеенку, осмотреть мочу, измерить количество	**10. Провести обеззараживание медицинских отходов**	**11. Провести гигиеническую обработку рук КА**	**12. Сделать запись в медицинской документации**
Вернуть кровать в исходное положение	В соответствии со схемой на обороте		

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ПОСТЕЛИ

1. Провести гигиеническую обработку рук КА	2. Встать у изголовья кровати, согнув колени	3. Попросить пациента скрестить руки на груди	4. Подложить одну руку под шею и плечи пациента
	Поставить одну ногу впереди другой	Обхватив себя за локти	Вторую руку под верхнюю часть его спины
5. Подтянуть на себя верхнюю часть спины пациента	**6. Поменять положение рук**	**7. Потянуть на себя за нижнюю часть туловища плечо пациента**	**8. Придвинуть к себе голени и стопы пациента**
Отклонив корпус назад	Одну руку подложить под талию, другую - под бедра пациента	Отклонив корпус назад	Подложив под них руки

СМЕНА ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

1. Провести гигиеническую обработку рук КА	2. Сменить наволочку и пододеяльник	3. Положить сложенную вдвое чистую простынь	4. Помочь пациенту перекатиться на другой бок
Надеть нестерильные перчатки	Повернуть пациента на бок, скатать валиком простынь под спину	Заправить под матрас	Скатать грязную простыню
5. Расправить чистую простыню	**6. Провести обеззараживание медицинских отходов**	**7. Провести гигиеническую обработку рук КА**	**8. Сделать запись в медицинской документации**
Заправить под матрас	В соответствии со схемой на обороте		

СМЕНА НАТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

1. Провести гигиеническую обработку рук КА	2. Помочь пациенту сесть на край кровати	3. Помочь пациенту снять рубашку	4. Помочь пациенту надеть чистую рубашку
Надеть нестерильные перчатки	При необходимости	Начать с неповрежденной руки	Расправить складки на рубашке
5. Удобно расположить пациента в постели	**6. Провести обеззараживание медицинских отходов**	**7. Провести гигиеническую обработку рук КА**	**8. Сделать запись в медицинской документации**
Укрыть одеялом при необходимости	В соответствии со схемой на обороте		

БЕСКОНТАКТНАЯ ПЕРЕВЯЗКА

1. Провести гигиеническую обработку рук КА	2. Проверить срок годности и выложить в стерильный лоток	3. Провести гигиеническую обработку рук КА	4. Удалить старую повязку
	Перевязочный материал, пинцет	Надеть нестерильные перчатки	
5. Снять перчатки	**6. Провести гигиеническую обработку рук КА**	**7. Осмотреть и обработать кожу вокруг раны**	**8. Обработать края раны 5% раствором йода**
	Надеть нестерильные перчатки	От центра кнаружи	Наложить стерильную салфетку на рану
9. Зафиксировать стерильную салфетку	**10. Провести обеззараживание медицинских отходов**	**11. Провести гигиеническую обработку рук КА**	**12. Сделать запись в медицинской документации**
	В соответствии со схемой на обороте		

ИЗМЕРЕНИЕ САТУРАЦИИ

1. Провести инструктаж пациента	2. Включить пульсоксиметр	3. Провести гигиеническую обработку рук КА	4. Закрепить прибор на пальце
	Подождать несколько секунд, пока прибор закончит самотестирование		
5. Снять показания	**6. Снять прибор с пальца**	**7. Выключить прибор**	**8. Провести гигиеническую обработку рук КА**
Подождать 5-20 секунд, пока прибор не выведет данные на дисплей			
9. Надеть нестерильные перчатки	**10. Провести обеззараживание медицинских отходов**	**11. Провести гигиеническую обработку рук КА**	**12. Сделать запись в медицинской документации**
Провести дезинфекцию оборудования	В соответствии со схемой на обороте		

ГЛЮКОМЕТРИЯ

1. Подготовить глюкометр к работе	2. Провести гигиеническую обработку рук КА	3. Проверить срок годности и выложить в стерильный лоток	4. Установить тест-полоску
Включить прибор, проверить заряд аккумулятора		Скарификатор, спиртовые и сухие салфетки, лейкопластырь	Код на тест-полоске должен совпадать с кодом на дисплее
5. Провести гигиеническую обработку рук КА	**6. Обработать 4-й палец пациента спиртовой салфеткой**	**7. Сделать прокол кожи**	**8. Нанести каплю крови на тест-полоску**
Надеть нестерильные перчатки	Осушить сухой салфеткой	Вытереть первые капли крови сухой салфеткой	Подождать 5 секунд, пока прибор не выведет данные на дисплей
9. Закрепить лейкопластырь на пальце пациента	**10. Провести обеззараживание медицинских отходов**	**11. Провести гигиеническую обработку рук КА**	**12. Сделать запись в медицинской документации**
	В соответствии со схемой на обороте		

ИЗМЕРЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА

1. Провести инструктаж пациента	2. Проверить исправность и точность весов	3. Провести гигиеническую обработку рук КА	4. Помочь пациенту встать на площадку весов
	Постелить салфетку		
5. Провести определение массы тела пациента	**6. Помочь пациенту сойти с площадки весов**	**7. Провести гигиеническую обработку рук КА**	**8. Сделать запись в медицинской документации**
	Провести обеззараживание медицинских отходов		